


ユーティリティソフトのインストールに時間がかかる場合の対処方法(Windows7)

Windows7 でドライバの自動インストールを無効にすることで、インストール時間を短縮することが可能です。

設定手順

1. スタートボタンをクリックして「デバイスのインストール」と入力する。
2. 「デバイスのインストール設定の変更」をクリックする。



3. 上記の項目「いいえ、実行方法を選択します」「Windows Update からドライバーソフトウェアをインストールしない」にチェックを入れ、「変更の保存」をクリックします。

